MIDI-FALTENROCK

Посмотреть другие выкройки >>>

MATERIAL
Locker fallender Stoff, z. B. Chiffon, 100 cm (bei 140 cm Breite) | Taschenfutter, 30 cm (ab 90 cm Breite) | Bügelvlies, Stärke H 180, 10 cm (bei 90 cm Breite) | 1 Knopf, Durchmesser 15 mm | nahtverdeckter Reißverschluss, 25 cm lang | farblich passendes Nähgarn

DAS WICHTIGSTE VORAB
Die Falten und der fließende Stoff verleihen diesem Rock seine überaus schwungvolle Erscheinung. Besonderes Add-on ist an der Seite eine Eingrifftasche aus einem anderen Stoff.

Fertige Größe: 34–44

Vorbereitung: Schneiden Sie alle Teile des Schnittmusters wie angegeben aus, und übertragen Sie diese mit Schneiderkreide auf den Stoff. Übernehmen Sie dabei auch alle Markierungen. Eine Vorlage zu den benötigten Schnittteilen können Sie unter www.gu.de/diy/59229 herunterladen und ausdrucken. Dann den Stoff zuschneiden. Versäubern Sie die Seitenkanten des Vorder- und Rückteils sowie die geraden Kanten der Taschenbeutel. Den Außenbund des Rockes bekleben Sie zur Verstärkung mit Bügelvlies. Wenn nicht anders angegeben wird stets mit Geradstich, Stichlänge 2,5 und 1 cm Nahtzugabe genäht.



01 Die Falten werden stets auf der rechten Stoffseite gelegt und genäht. Im Schnittmuster sind sie jeweils mit 2 Markierungen gekennzeichnet. Für eine Falte die rechte über die linke Markierung legen und feststecken. Dann nähen Sie mit 0,5 cm Abstand zur oberen Rockkante. Wiederholen Sie diesen Schritt für alle weiteren Falten.

02 Legen Sie das Vorder- und Rückteil des Rocks rechts auf rechts und fixieren Sie nur die rechte Rockseite mit Stecknadeln. Steppen Sie von der oberen Kante mit 1 cm Nahtzugabe bis zur oberen Taschenmarkierung. Dabei das Verriegeln nicht vergessen! Setzen Sie nun erneut an der unteren Taschenmarkierung an, und nähen Sie bis zum Rocksaum. Denken Sie auch hier daran, zu verriegeln. Wie im Schnittmuster angegeben, entsteht so die Öffnung für die Eingrifftasche. Nun noch die Nahtzugabe auseinanderbügeln.

03 Für die Eingriffstasche das vordere Taschenbeutelschnittteil mit der rechten Seite nach unten an die eben gebügelte Nahtzugabe legen (Markierungen!). Dann feststecken und mit 0,7 cm Abstand zur Kante an der Nahtzugabe feststeppen. Die Vorderseite des Taschenbeutels nach außen klappen und die Außenseite mit der rechten Seite nach unten auf der geraden Kante der Nahtzugabe des Rückteils fixieren. Mit 0,7 cm Abstand zur Kante an der Nahtzugabe feststeppen.

04 Legen Sie nun die beiden Taschenbeutelschnittteile rechts auf rechts aufeinander. Nachdem Sie die noch offene runde Kante festgesteckt haben, wird diese gesteppt und versäubert.

05 Weiter geht's mit dem nahtverdeckten Reißverschluss. Diesen nähen Sie an der hinteren Mitte des Rockes ein. Markieren Sie hierfür zunächst die Position des Anfangsstoppers. Er befindet sich jeweils 1 cm unterhalb der oberen Rockkante.



06 Platzieren Sie eine Seite des nahtverdeckten Reißverschlusses mit der Vorderseite, also der Seite ohne Zähne, nach unten auf der rechten Stoffseite des Rockes, sodass die Außenkante des Reißverschlusses mit der versäuberten Stoffkante abschließt. Der Anfangsstopper liegt dabei auf der in Step 5 angebrachten Markierung. Stecken Sie den Reißverschluss fest und öffnen Sie ihn. Für den nächsten Schritt setzen Sie an der Nähmaschine den Reißverschluss-Nähfuß ein.

07 Wenn Sie sich mit nahtverdeckten Reißverschlüssen schwer tun, empfehlen wir, diesen zuerst mit einer »Fixierungsnaht« an der gewünschten Stelle einzunähen (Geradstich, Stichlänge 4, Nahtzugabe 5 mm). Klappen Sie die Zähne des Reißverschlusses leicht nach außen, und steppen Sie 2 mm neben den Zähnen entlang. Die andere Seite des Reißverschlusses nähen Sie entsprechend an der noch offenen Rockseite an.

08 Nun schließen Sie die linke Rockseite, indem Sie Vorder- und Rückteil rechts auf rechts legen und die Kante mit Stecknadeln fixieren. Steppen Sie dann vom Saum bis zum Endstopper des Reißverschlusses, dabei 1 cm Abstand zur Kante halten. Bügeln Sie die Nahtzugabe auseinander.

09 Für den Bund die rechte Stoffseite des Innenbunds an die linke Stoffseite des Rocks stecken. Achten Sie dabei auf die Knipse und Markierungen – auf Höhe des Reißverschlusses wird der Bund überstehen, damit Sie hier noch Platz für den Knopf haben. Dann steppen Sie mit 1 cm Abstand zur Kante. Dabei lieber etwas langsamer nähen, damit sich die Falten nicht verschieben.

10 Den Bund in der Hälfte rechts auf rechts falten und die kurzen Seiten bündig übereinanderlegen. Diese mit Stecknadeln fixieren und steppen. Schneiden Sie die Ecken 2 mm von der Naht entfernt ab. Den Bund wenden und die Ecken akkurat herausschieben. Benutzen Sie dafür am besten ein Essstäbchen oder einen Stift. Bitte nicht die Schere verwenden, das gibt Löcher im Stoff! Bügeln Sie den Bund nach oben.

11 Um den Bund fertigzustellen, klappen Sie die offene Kante des Außenbundes 1 cm auf die linke Seite um und fassen damit den noch offenen Saum ein. Positionieren Sie dazu den Außenbund so an der Rockoberkante, dass er dort die Naht verdeckt. Stecken Sie rundherum ab, und nähen Sie knappkantig mit einem Geradstich.

12 Nähen Sie ein Knopfloch an der markierten Stelle ein, an der gegenüberliegenden Seite den entsprechenden Knopf. Orientieren Sie sich für die genaue Position von Knopf und Knopfloch im Schnittmuster. Noch besser: Sie ziehen den Rock schon einmal probeweise an und legen so die richtige Stelle für den Knopf fest.



13 Zum Schluss nähen Sie noch den Saum. Dafür klappen Sie die untere Kante des Rockes zweimal um 0,5 cm nach links um. Bügeln Sie den so entstandenen Saum, dann die Kante rundherum abstecken und knappkantig feststeppen.

TIPP

NÄHEN MIT FEINEN STOFFEN

Verwenden Sie unbedingt eine extradünne, neue Nadel (Nadelstärke 70) und feine, unbeschädigte Stecknadeln. Den Stoff beim Zuschneiden und Nähen nicht zu sehr ziehen oder in die Maschine schieben, da er sich sonst verformt.